

プリンタードライバー 取扱説明書

~ Windows 11 用 ~

CX-02W/CX-02W (A)

- 安全上の注意に関して

ご使用の前にプリンターの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また使用上のご注意や安全上のご注意等、安全に関する取扱説明書が作成された時点での基準に応じた内容となっておりますのでご了承ください。

- 改造に関して

CX-02W/CX-02W (A)プリンター及び CX-02W/CX-02W (A)プリンタードライバーの内容物について、製品安全の為、改造することを禁止します。

- 著作権に関して

この製品に付属する文書、プログラム等に関する著作権、商標権その他一切の知的財産権はシチズン・システムズ株式会社またはその他の権利者に帰属しています。適用法令上許容される場合を除き、シチズン・システムズ株式会社の承諾を得ることなく、これらを複製等して使用することはできません。

Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

- 製品仕向けに関して

仕向けを表す(A)の付かない CX-02W を米国へ転売したり、米国で使用することはできません。

目次

第1章 インストール	1
1.1 プリンターとパソコン本体の準備	2
1.2 ドライバーパッケージのインストール	2
1.3 プリンタードライバのインストール	6
1.4 未指定デバイスのドライバインストール	7
第2章 プロパティ	9
2.1 プリンターのプロパティの起動	9
2.2 印刷設定機能説明	11
2.2.1 レイアウト	11
2.2.2 詳細オプション	12
2.2.3 用紙／品質	18
2.2.4 用紙オプション	18
2.2.5 色調整	20
2.2.6 グレー調整	21
2.2.7 プリンター情報	22
2.3 各設定項目の初期値	24
2.4 色の管理	25
2.5 画像サイズ	26
2.6 印刷の向き	27
第3章 ドライバー更新の方法	28
第4章 ドライバー削除の方法	30
4.1 プリンタードライバの自動削除方法	30
4.2 プリンタードライバの手動削除方法	31


第1章 インストール

インストール手順の流れ


インストールの手順は、以下の 3 ステップとなります。

各ステップの詳細は以降で説明しています。


ステップ1 プリンターとパソコンを準備する → 『1.1 プリンターとパソコン本体の準備』



ステップ2 ドライバーパッケージをインストールする → 『1.2 ドライバーパッケージのインストール』



ステップ3 プリンタードライバーをインストールする → 『1.3 プリンタードライバーのインストール』



1.1 プリンターとパソコン本体の準備

プリンターの電源がオフになっていることを確認してください。

USB ケーブルを用意してください。但し、この時点では、USB ケーブルをプリンターとパソコンに接続しないでください。

Windows には管理者権限のある状態でログインしてください。以降の説明では、管理者権限で操作されることを前提としています。

注意：

パソコンのディスプレイ設定は、下記を前提としています。下記と異なる設定の場合、印刷設定画面など表示領域内に収まらない場合があります。

- ・解像度：1280x800 以上
- ・テキストなどのサイズ(DPI)：100%

1.2 ドライバークパッケージのインストール

エクスプローラーを起動して、対象ドライブをクリックしてください。

以下のドライバークパッケージフォルダーを選択してください。

[ドライバークパッケージフォルダー]¥CX-02W_Driver




図 1.2.1 ドライバークパッケージフォルダー

選択したフォルダー内のファイルDriverInstall.CMD をダブルクリックしてください(ご使用の環境によっては拡張子.CMDが表示されない場合があります)。




図 1.2.2 インストールファイル

インストーラーが起動すると、インストールで使用する言語を選択する画面が表示されます。使用する言語を選択後、「OK(O)」をクリックしてください。




図 1.2.3 使用言語選択画面

インストールウィザード画面が表示されたら、「次へ(N)>」をクリックしてください。




図 1.2.4 インストールウィザード開始画面

インストールの準備ができたなら、「インストール(I)」をクリックしてください。




図 1.2.5 インストール開始確認画面

インストールが開始すると、インストール中のステータスを表示する画面が表示されます。




図 1.2.6 インストールステータス表示画面

ユーザーアカウント制御ダイアログが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。




図 1.2.7 ユーザーアカウント制御

Windows セキュリティ確認の画面が表示されたら、「インストール(I)」をクリックして下さい。



図 1.2.8 Windows セキュリティの確認

ドライバーパッケージのインストールが開始されます。完了するまで、そのまましばらく待ちます。インストールウィザードの完了画面が表示されたら、「完了(F)」ボタンをクリックしてください。




図 1.2.9 インストールウィザードの完了

1.3 プリンタードライバーのインストール

USB ケーブルでプリンターとパソコン本体を接続して、プリンターの電源をオンにしてください。

プリンターを認識して、ドライバーのインストールが開始されます。

※接続に関してはプリンターの取扱説明書をご参照ください。

「スタート」をクリックし、「設定」⇒「Bluetooth とデバイス」を選択し、「プリンターとスキャナー」を開いてください。




図 1.3.1 Bluetooth とデバイス

プリンターとスキャナー画面にて CITIZEN CX-02W が表示されていることを確認してください。

これでプリンタードライバーのインストールは完了です。




図 1.3.2 プリンターとスキャナー

プリンタードライバーのインストールが完了したら、必ずパソコンを再起動してください。

1.4 未指定デバイスのドライバーインストール

プリンターとスキャナー画面にプリンターが表示されない場合、「Bluetooth とデバイス」画面の「デバイス」を選択してください。「デバイス」画面の「その他のデバイスとプリンターの設定」を選択し、「デバイスとプリンター」画面を開いてください。ドライバーパッケージをインストールする前に、プリンターの電源を入れたままパソコンと接続すると、「デバイスとプリンター」に「未指定」のデバイスが作成されます。



図 1.4.1 未指定デバイスの「CITIZEN SYSTEMS CX-02W」

このような場合は、以下の方法でプリンタードライバーをインストールしてください。

また、ドライバーパッケージをインストール後にプリンターを接続してプリンタードライバーをインストールする通常の手順で、正しくドライバーがインストールされず「未指定」のデバイスが作成された場合も、以下の方法でプリンタードライバーをインストールしてください。

1. ドライバーパッケージのインストール

まだドライバーパッケージをインストールしていない場合には、「1.2 ドライバーパッケージのインストール」の手順に従ってインストールしてください。

ドライバーパッケージをインストールすると、未指定デバイスへのプリンタードライバーのインストールが自動的に完了する場合があります。

2. 未指定デバイスへのドライバーインストール

ドライバーパッケージをインストール後に、「未指定」デバイスとなった場合のドライバーインストールの手順は 8 ページを参照してください。

- 1) 「デバイスとプリンター」の「未指定」デバイスの「CITIZEN SYSTEMS CX-02W」を右クリックし、プルダウンメニューの「デバイスの削除(V)」をクリックしてください。




図 1.4.2 「CITIZEN SYSTEMS CX-02W」の削除

- 2) プリンターと接続している USB ケーブルを抜いてください。
 - 3) パソコンを再起動してください。
 - 4) パソコン起動後、再度 USB ケーブルを接続し、プリンターの電源を投入してください。
- プリンターとスキャナー画面にて CITIZEN CX-02W が表示されていることを確認してください。
これでプリンタードライバーのインストールは完了です。




図 1.4.3 デバイスとプリンター画面


プリンタードライバーのインストールが完了したら、必ずパソコンを再起動してください。

第2章 プロパティ


ドライバーのプロパティより、各種プリンター設定ができます。操作する場合は内容を良く理解した上で使用してください。使用は管理者権限でログインして行ってください。ご使用のアプリケーションによっては、アプリケーション側の印刷設定からの操作が必要です。

2.1 プリンターのプロパティの起動


1. 「スタート」をクリックし、「設定」を選択し、設定画面を開いてください。



2. 設定画面から「Bluetooth とデバイス」>「プリンターとスキャナー」を選択してください。



3. 「CITIZEN CX-02W」をクリックし、「プリンターのプロパティ」を選択⇒プロパティ画面を起動



4. CITIZEN CX-02W のプロパティ画面が立ち上がります



2.2 印刷設定機能説明

プロパティ画面から基本設定を選択すると、各種印刷設定が出来ます。

2.2.1 レイアウト




図 2.2.1 レイアウトタブ

印刷の向き


印刷向きの「縦」、「横」指定をします。

詳細は「2.6 印刷の向き」を参照して下さい。

ページの順序

アプリケーションで、画像を複数枚印画させた場合の順序を指定します。

例) 印画順



ページ形式

シートごとのページ数

指定分割サイズの印画をします。通常は「1」を指定してください。

例) 分割サイズ



2.2.2 詳細オプション

レイアウトの「詳細設定(V)...」を選択すると、詳細オプションにて各種設定が可能となります。




図 2.2.2.1 詳細設定




図 2.2.2.2 詳細オプションタブ

用紙／出力

用紙サイズ

用紙サイズを指定します。指定可能な用紙サイズは、プリンターに装着されているメディアサイズによって異なります。プリンターがオフラインの場合は、装着メディアサイズを A4 とみなします。また、指定した用紙サイズによって自動的に多面割付されます。

多面割付の詳細については、後述の＜多面割付＞を参照してください。

装着メディアサイズ	指定可能用紙サイズ	多面割付け
8x10 ^{(*)1}	8x4, 8x5	有効
	8x6, 8x8, 8x10	無効
8x12 ^{(*)1}	8x4, 8x5, 8x6	有効
	8x8, 8x10, 8x12	無効
A4 ^{(*)2}	A5 Format, 8x4, 8x5	有効
	A4 Format, 8x6, 8x8, 8x10	無効

*1: 印画できない用紙サイズはグレーアウト表示されます。

*2: 出力結果の左右に余白ができる用紙サイズは警告表示されます。




図 2.2.2.3 不適合サイズ（グレーアウト表示）




図 2.2.2.4 不適合サイズ（警告表示）

部数

画像の発行枚数を指定出来ます。

グラフィックス

印刷品質

解像度を指定します。

印刷品質	機能
High-speed	高速モードで印刷
High-quality	高画質モードで印刷

ICM の方法

ICM の方法	機能
ICM 無効	2.2.4 用紙オプションの「色調整なし」と同期しています。
ホストシステムによる ICM 処理	2.2.4 用紙オプションの「色調整 ICM」と同期しています。 ドライバーでカラーマネージメントを行います。
プリンターによる ICM 処理	この項目を選択した場合「ホストシステムによる ICM 処理」と同じになります。

ICM の目的

ICM を使用する際のレンダリングの方法を指定します。ICC プロファイルは常に「写真」を指定してください。
他の設定では使用しないでください。

ドキュメントのオプション

詳細な印刷機能

常に「有効」としてください。他の設定では使用しないでください。

シートごとのページレイアウト

シートごとのページ数設定を複数分割としたときの、画像のレイアウト方向を指定します。

プリンターの機能

ふちあり

用紙オプションのふちありと同期しています。

オーバーコート仕上げ

印画物表面のオーバーコート仕上げ方法を次の 3 種類から指定します。

オーバーコート仕上げ	機能
光沢	光沢タイプの印画物に仕上がります。
マット	つや消しタイプの印画物に仕上がります。
ラスター	凸凹があり光の写り込みが少ない半光沢タイプの印画物に仕上がります。

印刷リトライ

プリンターにエラーが発生したときのプリンターバッファ内の印画データを、エラー解除後に印刷するかしないかを設定します。

印刷リトライ	機能
無効	プリンターエラー時のプリンターバッファ内の印画データをクリアします。 エラー解除後、クリアされた印画データを再送信してください。 エラーリカバリー機能があるアプリケーションをご使用の際は、こちらを選択してください。
有効	プリンターエラー時のプリンターバッファ内の印画データを保持します。 エラー解除後、保持しているデータから印刷処理を再開します。 但し、電源を OFF した場合、データは保持されません。

プリンターエラーの内容によっては、エラー解除にプリンターの電源再投入が必要となる場合があります。この場合は、印刷リトライの設定に関係なく、プリンターバッファ内の印画データはクリアされます。

以下に、各エラーでの印刷リトライ設定別動作を示します。

エラー内容	印刷リトライ機能無効設定時	印刷リトライ機能有効設定時
ペーパーエンド	エラー解除後、印刷されなかった画像データは再送信してください。	エラー解除後、プリンターバッファ内に保持しているデータから印刷処理を再開します。 用紙初期化動作が行われる場合は、用紙初期化動作後に印刷されます。
リボンエンド		
ドアオープン		
ごみ箱なし		
紙詰まり	エラー発生防止のため、印刷リトライ機能の設定に関係なく、印刷処理は再開されません。	エラー停止後、プリンターのユーザーズマニュアルに従って、用紙またはリボンのエラー要因を取り除いてください。
リボンエラー	エラー要因を取り除いた後に、印刷されなかった画像データは再送信してください。	
用紙サイズ設定エラー	エラー要因を取り除いた後に、印刷されなかった画像データは再送信してください。	
システムエラー ・データエラー ・ヘッド電圧異常 ・ヘッド位置エラー ・電源ファン停止 ・カッターエラー ・ヘッド温度異常 ・メディア温度異常 ・RFID モジュールエラー	エラー解除にはプリンターの電源を一度 OFF にする必要があるため、印刷リトライ機能の設定に関係なくプリンターバッファ内の印画データはクリアされます。 プリンター再起動後、印刷されなかった画像データは再送信してください。	

高濃度モード

高濃度モードの有効・無効を設定します。

本機能は、印刷品質が「High-quality」設定時のみ有効です。

高濃度モード	機能
無効	通常濃度で印画します。
有効	最大濃度をより高い光学濃度で印画します。(*1)

*1: 通常濃度による印画よりも印画時間が遅くなり、巻き戻し印画機能も無効になります。

＜多面割付＞

プリンタードライバーの用紙サイズ設定で多面割付の指定が可能となります。アプリケーションから複数の画像を送信すると、プリンタードライバーで自動的に多面割付が行われます。

使用メディア	用紙サイズ設定	画像サイズ 幅 x 高さ (mm)	最大割付け数
8x10	(8x4)	207.3x104.6	2
	(8x5)	207.3x130.0	2
8x12	(8x4)	207.3x104.6	3
	(8x5)	207.3x130.0	2
	(8x6)	207.3x155.4	2
A4	A5 Format	214.0x151.5	2
	(8x4) ^{(*)1}	207.3x104.6	2
	(8x5) ^{(*)1}	207.3x130.0	2

多面割付は以下の条件で動作します。

1. プリンタードライバーの用紙サイズ指定を上記の用紙サイズに指定。
2. アプリケーションから複数の画像を送信。^{(*)2}

注)

*1: 出力結果の左右に余白ができます。

*2: ご使用状況によっては、多面割付ではなく、巻き戻し印画が行われることがあります。


多面割付は印刷のジョブ単位で行うため、1 ジョブ内に複数のページが有る場合に動作します。

同一画像を割付けたい場合は枚数設定分画像を送信してください。

プリンターは1 度に 2 又は 3 画面分の印画を行い、用紙排出時に設定サイズにカットします。

＜多面割付のパターン＞

多面割付のパターンには、次のような組み合わせがあります。



<巻き戻し印画機能>

8x10 サイズのメディアに対して 8x4 (又は 8x5)サイズの印刷を行う場合、リボンの消費を抑えた最適な印画が行われます。

また、8x12 サイズのメディアを使用して 8x4 (又は 8x5、8x6)サイズの印画を行う場合や、A4 サイズのメディアを使用して A5 Format (又は 8x4、8x5) サイズの印刷を行う場合も同様に、リボンの消費を抑えた最適な印画が行われます。

尚、上記動作は CX-02W にのみ適用されます。CX-02W (A)はリボンの巻き戻しを伴わない印画となります。


次に 8x10 サイズのメディアに対して用紙サイズ設定を(8x4)に指定した場合のリボン消費の違いを示します。

	CX-02W	CX-02W (A)
1 枚の 8x4 サイズの印刷を 1 回行った場合	 <p>*印刷後にリボンが巻戻され、次の印刷位置に調整されます。</p>	
1 枚の 8x4 サイズの印刷を 2 回行った場合	 <p>*1 枚目の印刷後にリボンが巻戻され、2 枚目の印刷が行われます。</p>	 
2 枚の 8x4 サイズの印刷を 1 回行った場合	 <p>*多面割付で 2 枚同時に印刷が行われます。</p>	 <p>*多面割付で 2 枚同時に印画が行われます。</p>
1 枚の 8x4 サイズの印刷を 1 回行った後に 2 枚の 8x4 サイズの印刷を 1 回行った場合	  <p>*1 枚目の印刷後にリボンが巻戻され、2 枚目以降の印刷が行われます。また 3 枚目印刷後にリボンが巻戻され、次の印刷位置に調整されます。</p>	  <p>*2、3 枚目は多面割付で 2 枚同時に印画が行われます。</p>


<アプリケーション使用例>

Windows エクスプローラーでの使用例です。


手順 1. エクスプローラーで画像を 2 画面以上選択します。
⇒「その他のオプションを表示」をクリックします。




手順 2. 「印刷(P)」をクリックします。




手順 3. 「写真をフレームに合わせる」をチェックし、「オプション」をクリックします。




手順 4. 「プリンターのプロパティ」をクリックします。




手順 5. 印刷の向きを「縦」に設定し、「詳細設定(V)」ボタンをクリックします。



手順 6. 用紙サイズを多面割付けの設定にします。
6⇒5 の順に「OK」を押して 3. の表示まで戻ります。



手順 7. 「印刷(I)」ボタンをクリックします。



2.2.3 用紙／品質




図 2.2.3 用紙／品質タブ

色

カラー固定としてください。白黒では使用しないでください。

2.2.4 用紙オプション




図 2.2.4.1 用紙オプションタブ




図 2.2.4.2 シャープネスの設定

ふちあり

印画のふちあり/なしを指定します (チェックがふちあり)。詳細設定のふちあり/なしと同期しています。

シャープネス

11 段階でシャープネス処理を行います (図 2.2.4.2)。「0 (初期設定)」はシャープネス処理を行いません。マイナス (－) 側はぼかし、プラス (+) 側はシャープネス処理を行います。

色調整

なし

詳細設定の ICM の方法と同期しています。この項目をチェックすると ICM 無効で、色調整タブも無効となりドライバーでの色調整は行いません。

ドライバーによる色補正

この項目をチェックすると ICM が無効となり、2.2.5 色調整が有効となります。ガンマ、ブライトネス、コントラスト、彩度の各項目の調整値が反映されます。

ICM

詳細設定の ICM の方法と同期しています (ホストシステムによる ICM 処理)。ここをチェックするとドライバーにてカラーマネージメントを行います。

ICM & ドライバーによる色補正

この項目をチェックすると ICM (カラーマネージメント) と 2.2.5 色調整が有効になります。

言語設定

「用紙オプション」、「色調整」、「プリンター情報」の各項目の表示言語を切り替えます。選択した言語は、次の印刷設定表示から有効になります。

【選択可能言語】

- 日本語
- 英語 (U.S.)
- フランス語 (フランス)
- ドイツ語 (ドイツ)
- ロシア語 (ロシア)
- スペイン語 (スペイン)
- イタリア語 (イタリア)
- 韓国語
- 中国語 (中華人民共和国)
- 中国語 (台湾)

ご使用 OS 環境が上記のいずれかに該当する場合は、初期の表示言語が該当国の言語で表示されます。また、ご使用 OS 環境が上記に該当しない場合は、初期の表示言語が英語表示となります。

ご使用 OS 環境以外の言語で表示するには、該当言語の下記フォントがインストールされている必要があります。

言語	フォント
日本語	Yu Gothic UI
英語 (U.S.)	Segoe UI
フランス語 (フランス)	Segoe UI
ドイツ語 (ドイツ)	Segoe UI
ロシア語 (ロシア)	Segoe UI
スペイン語 (スペイン)	Segoe UI
イタリア語 (イタリア)	Segoe UI
韓国語	Malgun Gothic
中国語 (中華人民共和国)	Microsoft YaHei
中国語 (台湾)	Microsoft JhengHei

バージョン情報

ドライバーのバージョンを表示します。

2.2.5 色調整

2.2.4 用紙オプションのドライバーによる色補正をチェックすると、色調整タブの各種調整値が画像に反映されます。



図 2.2.5 色調整タブ

色調整タブでの設定範囲は以下のようになります。

調整項目	調整値
ガンマ	-100 (暗) ~100 (明) (「0」は調整無し) 画像の中間調部の濃度を調整します。ガンマの値が大きい程、中間調部が明るくなります。 同期チェックボックス ON: RGB を同じ値に設定します。 OFF: RGB を異なった値に設定します。
ブライトネス	-100 (暗) ~100 (明) (「0」は調整無し) 画像のブライトネスを調整します。値が大きい程、画像全体が明るくなります。 同期チェックボックス ON: RGB を同じ値に設定します。 OFF: RGB を異なった値に設定します。
コントラスト	-100 (弱) ~100 (強) (「0」は調整無し) 画像のコントラストを調整します。値が大きい程、明暗の差が広がります。 同期チェックボックス ON: RGB を同じ値に設定します。 OFF: RGB を異なった値に設定します。
彩度	-100 (弱) ~100 (強) (「0」は調整無し) 画像の彩度を調整します。

2.2.6 グレー調整

グレー調整は印画物の色調を調整する機能です。

91 種類(デフォルトを含む)の設定の中から指定して、印画物の色調を調整できます。




図 2.2.6 グレー調整タブ

グレー調整機能を有効にする

グレー調整機能の有効/無効を指定します。(チェックが有効)

テストチャートの印刷

テストチャートを印刷します。印刷サイズは 8x5 インチ固定です。

選択中のグレー

A1～K6 ボタンで選択したグレー調整値を表示します。

グレー調整選択ボタン A1～K6

テストチャートの印画結果を確認し、グレー調整値を選択します。


選択した値は水色で強調されます。デフォルト値は F6 Std (標準) です。

<グレー調整手順>

手順 1. テストチャートの印刷をします。(選択中のグレー調整値とは関係なくデフォルト値で印刷します。)

手順 2. 印刷結果を確認し、調整したいグレー調整の選択ボタン A1～K6 をクリックします。

手順 3. グレー調整機能を有効にします。チェックすると選択したグレー調整値が画像に反映されます。



2.2.7 プリンター情報

プリンターの各種情報を表示します。








図 2.2.7.1 プリンター情報タブ



図 2.2.7.2 不適切メディアセット表示

プリンター情報タブに表示される内容は以下のようになります。

表示項目	表示内容		
メディア情報	プリンターに入っているリボンメディアのサイズ・残り印刷可能枚数等が表示されます ※本プリンターに対応していないメディアがセットされた場合は、メディア情報が表示されません。(図 2.2.7.2)		
プリンター ステータス	プリンターの状態がアイコンと文字で表示されます。		
	表示アイコン [カラー]	表示文字	状態・対処
	 [グリーン]	待機中	印刷可能です。
	 [ブルー]	印刷中	印刷を実行中です。
	 [イエロー]	ドアオープン	フロントドアが開いています。 フロントドアを閉じてください。
	 [イエロー]	リボンエンド	リボンの残量がありません。 新しいメディアをセットしてください。 (用紙とリボンはセットで交換してください)
	 [イエロー]	ペーパーエンド	用紙の残量がありません。 新しいメディアをセットしてください。 (用紙とリボンはセットで交換してください)

表示項目	表示内容		
プリンター ステータス	表示アイコン [カラー]	表示文字	状態・対処
	 [グレー]	オフライン	プリンターが認識できません。 プリンターとパソコンを接続し、電源を入れてください。
	 [パープル]	ヘッド冷却中	ヘッド冷却中です。 しばらくお待ちください。自動的に印画を再開します。
	 [オレンジ]	リボンエラー	リボンが正しくセットされていません。 リボンを正しくセットし直してください。
	 [オレンジ]	用紙サイズ 設定エラー	印刷設定とセットされているリボンサイズが合っていない。 用紙サイズの設定とリボンサイズを確認してください。
	 [オレンジ]	紙詰まり	紙詰まりを検出しました。 用紙を取り除いて正しくセットし直してください。
	 [オレンジ]	ごみ箱なし	ゴミ箱が取り外されています。 ゴミ箱を取り付けて下さい。
	 [レッド]	システムエラー	システムエラーです。 プリンター、パソコンを再起動してください。再起動後も復旧しない場合はサービスセンターにご連絡ください。
	*本プリンターに対応していないメディアがセットされた場合は、注意メッセージが表示されます。(図 2.2.7.2)		
トータルカウント	通算印刷枚数		
プリンター ファームウェア バージョン	プリンターの制御プログラムのバージョン。xx.xx はバージョンを表します。 ・CX-02WA xx.xx (米国向け) ・CX-02W xx.xx (その他の国向け)		
プリンター シリアルナンバー	プリンターの製造番号。		
色制御データ	プリンターの色制御データ。		

2.3 各設定項目の初期値

各設定の初期値（インストール時の設定）を示します。設定変更を行いプリンタードライバーが正常に動作しなくなったときには、次に示す初期値に戻してください。

注) OS のサービスパックや使用環境によっては、インストール時の初期値が下表と異なる場合があります。

表 2.3 印刷設定初期値

タブ	設定項目			設定値
レイアウト	印刷の向き			縦
	ページの順序			順
	シートごとのページ数			1
用紙/品質	色			カラー
用紙オプション	ふちあり			チェックなし (ふちなし)
	シャープネス			0 (初期設定)
	色調整			ICM
	言語設定			日本語
グレー調整	グレー調整機能を有効にする			チェックなし (無効)
	選択中のグレー			F6 (標準)
色調整	ガンマ			0
	ブライトネス			0
	コントラスト			0
	彩度			0
詳細設定 (レイアウトタブ の「詳細設定」ボ タンをクリック)	用紙/出力	用紙サイズ		(8x10)
		部数		1 部
	グラフィックス	印刷品質		High-speed
		イメージの色の管理	ICM の方法	ホストシステムによる ICM 処理
			ICM の目的	写真
	ドキュメントの オプション	詳細な印刷機能		有効
		シートごとのページレイアウト		左上から右方向
		プリンターの機能	ふちあり	なし
			オーバーコート仕上げ	光沢
			印刷リトライ	有効
			高濃度モード	無効

2.4 色の管理

色の管理ではカラープロファイルを指定します。インストーラーはデフォルトで「SD_CX02W_xxxx.icc」及び「PP_CX02W_xxxx.icc」を関連付けます。

本プリンタードライバーは、プリンターに装着したメディアに応じて自動的にカラープロファイルを切り替えます。

デフォルト以外の ICC プロファイルを使用する場合は、デフォルト登録されている ICC プロファイルと置き換えてご使用下さい。

また、置き換える ICC プロファイルは Digital メディア用のプロファイル名には「SD_」を Pure Premium メディア用及び Luxury メディア用のプロファイル名には「PP_」をファイル名の先頭に付加して下さい。

例) 置き換えプロファイル名

- Digital 用: SD_ xxxxxxxx.icc
- Pure Premium, Luxury 用: PP_ xxxxxxxx.icc

手順 1. プリンターのプロパティから色の管理タブを選択し、「色の管理(M)」ボタンをクリックします。




図 2.4.1 色の管理タブ

手順 2. デバイスから「プリンター: CITIZEN CX-02W」を選択します。




図 2.4.2 色の管理ウィンドウ

2.5 画像サイズ

ドライバーの用紙サイズ指定で生成される画像サイズ及びドット数は次のようになります。

用紙サイズ	画像サイズ (幅 x 高さ)		画像ドット数 (幅 x 高さ)	
	(inch)	(mm)	High-speed (300x300 dpi)	High-quality (600x600 dpi)*1
(8x4)	8" x 4"	207.3 x 104.6	2448 x 1236	4896 x 2472
(8x5)	8" x 5"	207.3 x 130.0	2448 x 1536	4896 x 3072
(8x6)	8" x 6"	207.3 x 155.4	2448 x 1836	4896 x 3672
(8x8)	8" x 8"	207.3 x 206.0	2448 x 2436	4896 x 4872
(8x10)	8" x 10"	207.3 x 257.0	2448 x 3036	4896 x 6072
(8x12)	8" x 12"	207.3 x 307.8	2448 x 3636	4896 x 7272
A5 Format	8.3" x 5.8"	214.0 x 151.5	2528 x 1790	5056 x 3580
A4 Format	8.3" x 11.7"	214.0 x 300.0	2528 x 3544	5056 x 7088

*1: ドライバー内で 300x600dpi サイズに変換してプリンターへ送信します。

2.6 印刷の向き

印刷の向きの指定に於いて、アプリケーションが生成する画像イメージ、印刷物（出力方向）の関係は、次表のようになります。生成画像は、アプリケーションが元画像の回転を行わず、「2.5 画像サイズ」に示すサイズ内に収まるよう拡大縮小を行なった場合のイメージです。

元画像	印刷の向き	ドライバーの設定			
		用紙設定			
		(8x4) (8x5) (8x6) (8x8) A5 Format		(8x10) (8x12) A4 Format	
		生成画像	印刷物 (出力方向↓)	生成画像	印刷物 (出力方向↓)
	縦				
	横				
	縦				
	横				

第3章 ドライバー更新の方法

インストール時と同様に管理者権限でログインして操作を行ってください。

1. ジョブの確認

プリンタードライバーの更新を行う前に、すべてのアプリケーションを終了してください。また、「プリンターとスキャナー」画面の削除対象プリンターをクリックし、「プリンターキューを開く」をクリックしてください。印刷ジョブがないことを確認した後、ドライバーの削除を開始してください。




図 3.1 プリンターキューを開くをクリックした画面

2. ドライバーパッケージのアンインストール

1) 「スタート」を右クリックし、「インストールされているアプリ」を選択してください。




図 3.2 スタートボタンを右クリックした画面

- 2) アプリ一覧の中の「CITIZEN CX-02W」のメニュー表示ボタンをクリックし、「アンインストール」を選択してください。




図 3.3 プログラムのアンインストール

- 3) 「このアプリとその関連情報がアンインストールされます。」のメッセージが表示されたら、「アンインストール」をクリックしてください。



図 3.4 アンインストール確認画面

ユーザーアカウント制御ダイアログが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。




図 3.5 ユーザーアカウント制御

3. プリンタードライバーのアップグレードインストール

プリンターとプリンタードライバーを削除後、新しいプリンタードライバーをインストールしてください。
インストールの手順は、[第1章 インストール] をご覧ください。

4. パソコンの再起動

プリンタードライバーのインストールが完了したら、必ずパソコンを再起動してください。
(インストール直後に印刷を行わないでください。必ず1度パソコンを再起動してください。)

第 4 章 ドライバー削除の方法

4.1 プリンタードライバーの自動削除方法

プリンタードライバーは、ドライバーパッケージのアンインストール時に自動的に削除されます。

ドライバーパッケージのアンインストール手順は、第 3 章の「2. ドライバーパッケージのアンインストール」をご覧ください。

なお、プリンタードライバーを使用中にドライバーパッケージのアンインストールを行った場合は、以下のメッセージが表示され、プリンタードライバーが削除されません。



図 4.1 ドライバー使用中メッセージ

上記メッセージが表示された場合は、パソコン再起動後に「4.2 プリンタードライバーの手動削除方法」にてプリンタードライバーを削除して下さい。

4.2 プリンタードライバーの手動削除方法

- 1) 「スタート」をクリックし、「設定」⇒「Bluetooth とデバイス」を選択し、「プリンターとスキャナー」を開いてください。




図 4.2.1 Bluetooth とデバイス

- 2) 「プリンターとスキャナー」画面より、CITIZEN CX-02W を選択し、「削除」をクリックしてください。



図 4.2.2 CITIZEN CX-02W を選択し削除をクリックした画面

- 3) プリンター削除確認画面が表示されたら、「はい」をクリックしてください。



図 4.2.3 プリンター削除確認画面

- 4) CITIZEN CX-02W プリンターが削除された後、「プリンターとスキャナー」の「プリントサーバープロパティ」をクリックしてください。




図 4.2.4 プリンターとスキャナー画面でプリントサーバープロパティをクリックした画面

- 5) プrintサーバーのプロパティ画面が表示されたら、「ドライバー」タブをクリックしてください。インストールされたプリンタードライバーの一覧から「CITIZEN CX-02W」を選択し、「削除(R)」ボタンをクリックしてください。




図 4.2.5 プrintサーバーのプロパティ画面

- 6) ドライバーとドライバーパッケージの削除選択画面が表示されたら、「ドライバーのみ削除する(R)」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。




図 4.2.6 ドライバーとパッケージの削除選択画面

- 7) プリントサーバープロパティの確認画面が表示されたら「はい(Y)」ボタンをクリックしてください。




図 4.2.7 ドライバー削除確認画面

以下のメッセージが表示された場合、OS がバックグラウンドでドライバー（印刷スプーラーサービス）を使用している可能性があります。USB ケーブルを抜いた後、PC を再起動してから再度削除を行ってください。




図 4.2.7.i ドライバー使用中

- 8) プリントサーバーのプロパティ画面で「CITIZEN CX-02W」が削除されていることを確認し、「閉じる」ボタンをクリックしてください。




図 4.2.8 プリントサーバーのプロパティ

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.